#### ■ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DU CHECKMATE® PUFFER® LB

#### Densité de pose : 2,5 Puffer®/ha en moyenne - maximum 4 Puffer®/ha

Suivre les indications du plan de pose transmis au préalable par DE SANGOSSE

- Les Puffer® doivent être placés le plus haut possible en limite de zone de rognage.
- Diriger les Puffer® vers l'inter-rang. Ne pas diriger la sortie des Puffer® vers les fruits et les feuilles.
- Positionner et accrocher **solidement** les Puffer® à tout support autre que la vigne elle-même.
- Marquer les rangs et zones Puffer® pour les retrouver facilement en fin de saison.

### Mode de diffusion : pendant l'activité d'Eudémis

• Ne pas oublier d'allumer le minuteur lors de la pose.



### **■ CONTRÔLE ET SURVEILLANCE INDISPENSABLES**

- Le suivi régulier du vignoble et l'application des bonnes pratiques de lutte intégrée sont indispensables pour optimiser la stratégie de lutte
- Assurer le suivi des adultes d'Eudémis (Lobesia botrana) par des pièges de suivi au champ.
- Les pièges de surveillance doivent être positionnés avant le premier vol et relevés régulièrement.
- Compléter la surveillance avec un suivi en parcelle des pontes et des perforations.
- Surveiller les autres ravageurs : cochylis, cicadelles...
- Selon la pression, un appui insecticide peut être nécessaire. Il convient dans tous les cas de vous référer auprès de votre distributeur ou de votre technicien qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation, en tenant compte du niveau d'infestation.

#### L'ensemble du matériel (aérosol et cabine) est à retourner auprès de votre distributeur en fin de saison.

CHECKMATE® PUFFER® LB - AMM n°2160423 - 87.77 g/L (E.Z)-7.9-Dodécadien-1-yl acétate (phéromone de lépidoptères à chaîne linéaire (SCLP) - ® marque déposée et détenteur de l'AMM : Suterra Europe Biocontrol SL. DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 366 378 Euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896 - Bonnel - CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) - Tél. 05 53 69 36 30 - Fax: 05 53 66 30 65 - Agrément n°AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. P102 Tenir hors de portée des enfants, P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes, P251 Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage, P261 Eviter de respirer les vapeurs, P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements, P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. SP1 Ne pas polluer ('eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'evacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Pour les usages autorisés, dosse, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Edition septembre 2022 NU, annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr. Crédit photos © DE SANGOSSE S.A.S © iStock.

Aérosols inflammables (catégorie 2)

Aérosols (catégorie 3)

**ATTENTION** 

H223 Aérosol inflammable


H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur



**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.







INNOVER, C'EST ÉVOLUER!

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



# ■ QU'EST-CE QUE CHECKMATE® PUFFER® LB?

La technologie CheckMate® Puffer® LB de Suterra est une technologie innovante pour la lutte contre Eudémis par confusion sexuelle en vigne.

Elle est constituée :

- d'une **bombe aérosol** contenant la phéromone
- d'une cabine associée à l'aérosol
- d'une accroche.

L'aérosol, **contrôlé électroniquement** par le minuteur, libère à intervalle de temps régulier la phéromone dans le vignoble.

La phéromone est diffusée en fin de journée et la nuit pendant le vol des papillons.





- 1 unique bouton d'allumage
- Système livré assemblé et réglé pour la saison



- Revêtement anti-corrosion
- 100 % hermétique
- Résistant à toutes conditions



• Le Puffer® est 100 % recyclé. Grâce à son capteur interne de température, il agit uniquement quand le ravageur est actif, optimisant ainsi l'émission de phéromone.










## COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE CHECKMATE®PUFFER® LB DE SUTERRA?

- 2,5 Puffer®/ha en moyenne sont positionnés dans le vignoble. Le plan de pose dépend :
- De la taille et de la forme de la parcelle
- de la parcelle
- Des vents dominants
- Des zones à risque autour
- De la topographie.



# La méthode de confusion sexuelle

La confusion sexuelle est un procédé de lutte contre les insectes qui consiste à désorienter la reconnaissance entre mâles et femelles.

#### **AVANT**



#### **APRÈS**





# **■ LES BÉNÉFICES**

# • PROTÈGE [ ] EFFICACEMENT LA VIGNE:

- contre Eudémis.
- indépendamment des conditions climatiques.

# • RESPECTE [ Shi ] LES SALARIÉS **ET LES RIVERAINS:**

- produit de biocontrôle autorisé dès la 1ère rangée de vigne à proximité des habitations

(selon l'arrêté du 29 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques).

- moins de passages tracteur.
- diffusion de la phéromone le soir et la nuit.

- FACILITE [ ] LE TRAVAIL **DES AGRICULTEURS:**
- 15 mn/ha en moyenne pour la pose au vignoble.
- moins de produit à manipuler.



# • PRESERVE ( BTO 1 L'ENVIRONNEMENT :

- utilisable en agriculture biologique.
- technologie propre retirée du vignoble en fin de saison.
- diffusion de la phéromone durant l'activité du papillon (le soir et la nuit).
- contribue à la baisse de l'IFT (Indice de Fréquence de Traitement).





# **■ FICHE TECHNIQUE**

Formulation: Générateur d'aérosol (AE)

Usages: Vigne\* Trt Part. Aér.\* Tordeuses de la grappe (eudémis uniquement)

Dose max. d'emploi : 4 diffuseurs/ha Nombre d'applications max: 1/ha/an

Stade d'application : au plus tard début du vol de G1 **ZNT**: 5 m des points d'eau **DRE/DAR**: non applicable

Fiche de sécurité : disponible sur www.desangosse.fr ou www.quickfds.com

CheckMate® Puffer® LB est un produit fabriqué par Suterra.



#### Xavier DE VOLONTAT

Château Les Palais à St Laurent de Cabrerisse (11)

Ce qui m'a séduit dans les Puffers® c'est un double avantage : la mise en place rapide et le respect des travailleurs dans les vignes avec une diffusion uniquement le soir et la nuit.

RESPECT DES

# Frédéric MAILLET

Château des Fines Roches à Châteauneuf-du-Pape (84)

Ce qui m'a plu dans la solution Puffer®, c'est le gain de temps de pose au printemps quand on a vraiment beaucoup de travail.

GAIN DE TEMPS